

Konfiguracja programu
pocztowego Outlook Express
do pracy w sieci **NEO.pl**

neo.pl


ogólnopolski dostawca usług internetowych

ul. Gen. Dąbrowskiego 38-40, 70-100 Szczecin
tel. (091) 4244222, fax: (091) 4244221
e-mail: info@neo.pl <http://neo.pl/>




W niniejszym poradniku konfiguracja programu podana jest na przykładzie fikcyjnego konta jan.kowalski@firma.neo.pl. We wszystkich miejscach w których występuje odwołanie do tego adresu mailowego lub do serwera firma.neo.pl należy wstawić własny adres poczty elektronicznej i odpowiednią nazwę serwera (przykładowo jeśli Państwa adres email to mojekonto@webnet.pl to właściwym adresem serwera jest webnet.pl)


Aby dodać obsługę nowego konta pocztowego w programie Outlook Express, należy przejść do menu „Narzędzia” a następnie wybrać pozycję „Konta”:



W nowo otwartym oknie należy przejść do zakładki „Poczta” a następnie z umieszczonych po prawej stronie przycisków wybrać „Dodaj” a następnie „Poczta...”



Następnie należy wypełnić poszczególne pola w pojawiających się na ekranie oknach. Podane w przykładach nazwisko „Jan Kowalski” należy zastąpić własnym, lub jeśli konto jest firmowe można tam wpisać np. „Biuro Firmy XYZ” lub dowolną inną nazwę z jaką chcemy wysyłać pocztę i wciskamy „Dalej”.



Następnie wpisujemy nasz adres mailowy, i wciskamy „Dalej”.



Kreator połączeń internetowych

Internetowy adres e-mail

Twój adres e-mail jest adresem, na który inne osoby będą wysyłały do Ciebie wiadomości e-mail.

Adres e-mail:

Na przykład: osoba@microsoft.com

< Wstecz Dalej > Anuluj

Kolejnym krokiem jest podanie adresów serwerów obsługujących pocztę. W przypadku kont w sieci NEO.pl nazwę serwera można wziąć z adresu email naszego konta - jest to ta część adresu po znaku „@” (w naszym przykładzie będzie to „firma.neo.pl”). Wpisujemy adres i wciskamy „Dalej”.

Kreator połączeń internetowych

Nazwy serwerów e-mail

Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer:

Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP lub HTTP):

Serwer SMTP jest używany do obsługi wychodzącej poczty e-mail.
Serwer poczty wychodzącej (SMTP):

< Wstecz Dalej > Anuluj



Kolejnym krokiem jest podanie danych poczty przychodzącej, tj. użytkownika konta (tzw. loginu) oraz hasła. Proszę pamiętać, iż w sieci NEO.pl loginem do każdego konta jest zawsze pełen adres e mail tego konta. Wielkość liter ma znaczenie w przypadku wpisywanego hasła („abc” <> „Abc”):

Kreator połączeń internetowych

Logowanie poczty internetowej

Wpisz nazwę konta oraz hasło podane przez T wojego usługodawcę internetowego.

Nazwa konta:

Hasło:

Zapamiętaj hasło

Jeżeli Twój usługodawca internetowy wymaga używania bezpiecznego uwierzytelniania hasła przy dostępie do T wojego konta pocztowego, zaznacz pole „Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła”.

Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

< Wstecz Dalej > Anuluj

Po kliknięciu „Dalej” przechodzimy do ostatniego ekranu konfiguratora. Należy kliknąć „Zakończ” aby zatwierdzić wprowadzone dane i zakończyć tworzenie konfiguracji konta.

Kreator połączeń internetowych


Gratulacje

Pełen zakres informacji wymagany do ustawienia T wojego konta został podany.
Aby zapisać te ustawienia, kliknij przycisk Zakończ.


< Wstecz Zakończ Anuluj



Od tej chwili konto pocztowe jest już zdefiniowane w programie i będziemy mogli już odbierać pocztę z naszego konta. Aby jednak móc ją wysłać, musimy ustawić jeszcze kilka parametrów programu. Ponownie wybieramy pozycję „Konta” z menu „Narzędzia” i przechodzimy do zakładki „Poczta”. Zaznaczamy utworzone przez nas konto i wciskamy „Właściwości”:




W oknie parametrów konta wybieramy zakładkę „Serwery”. Na dole okna znajduje się opcja „Serwer wymaga uwierzytelnienia”, która to opcje należy zaznaczyć.





Po kliknięciu na „Ustawienia” należy upewnić się iż wybrana jest opcja „Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej”:



Po zatwierdzeniu wszystkich zmian przez kliknięcie na „OK” otrzymamy w pełni skonfigurowany program pocztowy Outlook Express gotowy do odbioru i wysyłki poczty w sieci NEO.pl